

多显示器模式

一、功能介绍

如果您连接了多个显示器，则可以通过设置“多显示器模式”，支持将腾讯会议显示到扩展屏中，从而获得更佳的会议体验。

二、使用条件

1.版本要求

- ①2.2.0版本及以上；
- ②免费版、会员版、商业版、企业版用户。

2.系统要求

- ①Windows。

三、使用多显示器模式

1.Windows

- ①确认您的设备已成功连接多个显示器。
- ②在Windows系统设置——显示——多显示器设置中选择“扩展这些显示器”。
- ③在客户端主界面点击【设置】->【常规设置】中勾选【多显示器模式】。（设置后，实时生效并在本地本账号保存）
- ④完成以上设置，则进入会议中后，能够在副窗口中看到对应的画面。
- ⑤当扩展显示器连接断开时，多显示器模式将自动关闭。

四、如何将画面锁定到屏幕1/屏幕2

1.锁定功能出现条件

- ①多显示器模式生效；
- ②会议人数>=2人；
- ③开启语音激励功能；
- ④会议中有人开启摄像头，即可将该用户锁定在屏幕上。

2.注意事项

- ①会议中有人开启屏幕共享时（包括自己），不提供锁定入口；
- ②可以将同一个人锁定到多个屏幕上，但不可以将多个人锁定到同一个屏幕上。

五、如何将画面锁定到某个屏幕上

1.宫格视图

- ①宫格视图下，点击某个宫格画面右上角的--按钮，或鼠标右击该画面，推出“将视频锁定在屏幕1上”和“将视频锁定在屏幕2上”两个选项；
- ②选择你想要锁定的屏幕并点击选项，就能将视频画面锁定在改屏幕内；
- ③再次右击（或点击--按钮）宫格视图中的该画面，即可选择“从屏幕n上取消锁定”。

2.演讲者视图

- ①演讲者视图下，点击某个视频小画面右上角的--按钮，或鼠标右击该画面，推出“将视频锁定在屏幕1上”和“将视频锁定在屏幕2上”两个选项；
- ②选择你想要锁定的屏幕并点击选项，就能将视频画面锁定在改屏幕内；
- ③再次右击（或点击--按钮）演讲者视图中的该画面，即可选择“从屏幕n上取消锁定”。

六、扩展显示模式

副窗口没有工具栏，不支持会控能力；且主要在两种场景下有较大的区分：正在屏幕共享/没有开启屏幕共享。

1.正在屏幕共享

- ①副窗口可以切换演讲者视图/全屏模式、有语音激励。
- ②若选择屏幕共享时，副窗口在对应的显示器上，则共享桌面/窗口后，副窗口默认跳转到显示器1，若恰好共享的是显示器1，则默认跳转到显示器2（连接2个以上显示器同样适用）。
 - 假设副窗口正在显示器1：此时选中共享显示器1（或显示器1上的窗口），则副窗口会自动跳转到显示器2（停止共享后，副窗口自动恢复到原来的显示器上，不论共享期间，副窗口是否被移动）
 - 假设副窗口正在显示器1：此时选中共享显示器2（或显示器2上的窗口），则副窗口位置不改变（停止共享后，副窗口自动恢复到原来的显示器上，不论共享期间，副窗口是否被移动）
- ③连接2个以上显示器，假设副窗口不在显示器1：此时选中副窗口所在显示器进行共享，则副窗口跳转到显示器1。（为了适配多显示器场景）

2.没有开启屏幕共享

- ①会议中只有自己：副窗口显示自己的视频画面/头像。
- ②会议中有2人：副窗口显示自己的视频画面/头像；主窗口中显示对方的画面/头像（语音激励不生效）。若他人开启屏幕共享，默认跳转至演讲者模式，且支持切换布局。
- ③会议中超过2人：副窗口只显示语音激励人的视频画面/头像（单人）；对方开启屏幕共享，默认跳转至演讲者模式，支持切换布局。
- ④副窗口不能切换演讲者视图/全屏模式。
- ⑤如果有人正在观看屏幕共享，则副窗口默认展示屏幕共享内容。

3.当共享内容是白板时

- ①白板展示的显示器与屏幕共享选择弹窗所在的显示器一致。

4.当白板与副窗口在同一个显示器时

- ①当连接2个显示器：副窗口自动跳转到另外一个显示器上。
- ②当连接>2个显示器：
 - 如果白板在显示器1：则副窗口跳转到显示器2上；
 - 如果白板不在显示器1上：则副窗口跳转到显示器1上。