

直播推流到微信视频号

一、功能介绍

对于完成视频号认证的用户，可以使用腾讯会议将您的会议直播推流到视频号中。

二、使用条件

1.版本要求

- ①2.7.0版本及以上；
- ②免费版、会员、商业版、企业版用户。
- ③完成视频号认证的用户。

2.系统要求

- ①Windows/macOS。

三、使用“微信视频号直播”

1.会前设置

①商业版包含2000万资源的用户、企业版用户预定会议时，可在预定界面点击【直播-设置】进入直播设置界面预定直播；（用户首次使用直播前，需要进行人脸识别认证）

②支持设置直播主题/直播简介/直播水印/开启直播密码/允许观众讨论/开启直播回看等参数；并支持设置同步微信视频号，填写微信视频号信息，完成预定后即可在会中生效。



③入会后，主持人可在底部工具栏点击【应用】->【直播】->阅读并同意《腾讯会议直播服务协议》->点击【开始直播】即可。




2.会中设置

①主持人在免费/会员版用户的会议中，点击工具栏【应用】->【直播】->可直接进入推流地址填写页。

②主持人在商业/企业版用户的会议中，点击工具栏【应用】->【直播】，进入直播设置页。

③支持设置直播主题/直播简介/直播水印/开启直播密码/允许观众讨论/开启直播回看等参数。




④完成直播设置后，在推流地址设置页中选择【同步微信视频号】->填写微信视频号信息。

1. 推流地址：必填项，如校验后发现非视频号推流地址，则会提示“此为必填项”，且无法保存；

2. 推流密钥：必填项，填写视频号提供的推流密钥。

3. （您可以前往“视频号直播助手”，获取直播推流地址及密钥。）



⑤完成以上直播设置后，请您阅读并同意《腾讯会议直播服务协议》->点击【开始直播】即可。

四、注意事项

①推流到视频号需要获取推流地址和推流密钥。而视频号的直播推流能力（包含推流地址、推流密钥等）需要先完成视频号认证后才能够获取；

1. 视频号认证路径：微信——发现——视频号——右上角个人中心——我的视频号——我的视频号详情页——更多设置——认证。

②推流到微信视频号不会改变直播布局逻辑，因此开启直播开启的逻辑与自定义推流时相同，且仅支持主持人进行设置。

③视频号推流信息设置完成后，仅支持保存在当前会议中，即，如进入新的预约会议中，之前的视频号推流信息不会展示。