

# 企业帐号同步与SSO登录

用户列表管理平台为您提供身份相关管理服务，即当您接入腾讯会议时，用户列表管理平台将为您提供帐号数据同步、单点登录及多认证源登录到腾讯会议的能力。

## 一、认证源管理

认证源管理为企业员工登录腾讯会议提供更多的认证方式选择。在认证的场景中，用户列表管理平台作为一个中台，提供各类认证系统与腾讯会议之间的连接，帮助企业快速对接已有认证系统，实现员工使用已有认证系统帐号登录腾讯会议。

我们将以图文讲解形式引导用户如何配置一个具体的认证源。以CAS认证源为例，用户列表管理平台已经预集成了CAS协议接入能力，可以实现企业员工使用CAS认证源直接登录腾讯会议。

### 1.前置条件

- ①腾讯会议管理员帐号；
- ②企业内CAS认证源管理员帐号；
- ③您的腾讯会议版本可以通过用户管理平台进行管理。

### 2.配置流程

#### 1) 在用户列表管理平台创建CAS认证源

①进入用户列表管理平台，点击【认证源】进入认证源模块。点击【添加认证源】。



②选择【CAS认证源】，进入配置页面，填写基本信息后，点击确定。



③填写配置参数后，点击生成回调链接：



CAS认证源参数	说明
CAS Server 登陆地址	发送访问请求会重定向请求至CAS Server 登录地址。
CAS Ticket 校验地址	认证过程中CAS Sever需验证票据Service Ticket的合法性，此为校验的地址。

④将回调链接填至企业内CAS认证源设置中，点击确定。



⑤配置账号的关联关系，点击确定。



2) 在企业CAS认证源配置相应参数

将上述流程中的回调链接配至企业内部CAS认证源中。（不同企业中CAS认证源可能会有不同的展示页面）

### 3.认证源设置

开启/编辑/设置默认认证源：已配置好的认证源可进行开启/关闭、设置默认认证源（设为默认认证源后，每次登录页将首先展示该登录方式，使用其他非默认登录方式需要点击切换），编辑认证源配置等操作。关闭的认证源可进行删除操作。

## 二、同步管理

①用户列表管理平台作为中间桥梁，可将各个系统的信息（组织架构、人员或其他不同维度等）同步至您的腾讯会议系统中，大大减少了手动繁琐的创建及后期维护工作。

②当您的企业有HR、OA、企业微信等数据源管理企业人员，用户列表管理平台将使用同步功能，帮助您把人员同步至腾讯会议，保证企业系统间数据一致性。

③同步时，数据流转方向为：数据源 → 用户列表管理平台 → 腾讯会议。由于同步是按一定频率触发的（初始配置为每4小时1次，可根据企业账号数量配置，自行调整），上游数据源数据变化时，会议数据同步更新会有一定延迟。

如果您有数据同步需求需求，请联系我们。

## 三、单点登录

单点登录(SSO)，是支持用户使用统一帐号访问企业内多个系统的安全通信技术。

### 1.前置条件

- ①企业超级管理员；
- ②企业已开通 IDaaS 服务。

### 2.配置流程

#### 1) 用户编辑设置项

①登录企业管理后台->点击【高级】->【单点登录】->【修改】。

②编辑设置项：域名前缀、邮箱后缀、公司官网、联系方式。

• 请输入6-20位以内英文或数字，不支持使用符号或特殊字符；

• 建议使用企业英文名称或官网网址。



#### 2) 设置提交后发起审核

①审核通过后立即生效；

②审批中 / 审批失败时，设置内容不生效。